



W

ELBIBLIOTECOM
www.elbibliote.com

MUESTRA

PARA VER LA OBRA COMPLETA
INGRESA A LA SECCIÓN ENCICLOPEDIAS
DE NUESTRO SITIO.

Barra de tareas y menú inicio

En la configuración de la barra de tareas y del menú de inicio (“Panel de Control”, “Barra de tareas y menú inicio”).

Menú Inicio

En la pestaña “Menú Inicio”, seleccionar el botón de opción “Menú Inicio Clásico” y pulsar a continuación el botón “Personalizar...”. En la lista “Opciones avanzadas del menú inicio” se verificarán las siguientes opciones: “Expandir conexiones de red”, “Expandir mis documentos”, “Mostrar ejecutar” y “Mostrar iconos pequeños en el menú inicio”, y se desmarcará la siguiente: “Usar menús personalizados”. En la pestaña “Barra de Tareas”, desmarcar la casilla de verificación “Ocultar iconos inactivos”.

Mouse

En la pestaña “Punteros” desmarcar la casilla “Habilitar sombra de puntero”. En la pestaña “Opciones de puntero”, seleccionar la casilla “Mostrar ubicación del puntero al presionar la tecla control”.

Configuración regional y de idioma

En la pestaña “Idiomas”, pulsando el botón “Detalles...”, en el cuadro de lista “Idioma predeterminado” seleccionar “Español – España (Alfabetización tradicional) – Español” y dentro de la lista “Servicios instalados”, Tan solo dejar español alfabetización tradicional con teclado “Español”. En esta misma pestaña, pulsando el botón “Barra de Idiomas...”, desmarcar todas las casillas. En este punto, lo normal será que el botón “Configuración de Teclas”, esté inactivo, pero si no lo estuviera, se deberá pulsar dicho botón y ahí, eliminar todas las configuraciones de teclas que supongan un cambio en el idioma. Para ello, ir seleccionando cada ítem de la lista “Teclas de acceso rápido...” y pulsar el botón “Cambiar secuencia de teclas”, desmarcando en el nuevo diálogo las casilla “Cambiar el idioma del dispositivo de entrada” y “Cambiar la distribución del teclado”.

Opciones de accesibilidad

En la pestaña “Teclado”, desactivar las casillas “Utilizar Stickykeys” y “Utilizar Filterkeys” y mantener verificado “Utilizar Togglekeys” para estas opciones además hay que configurar que no se puedan activar mediante una combinación de teclado, para ello se debe desmarcar la casilla “utilizar método abreviado” a la que se accede pulsando el botón configuración de cada opción.

Internet Explorer

Accediendo a las opciones del Internet Explorer, en la pestaña “General”, pulsando el botón “Colores...” la casilla “Usar colores de Windows” debe estar verificada. En la misma pestaña, pulsando el botón “Accesibilidad”, comprobar que la pestaña “Omitir colores especificados en páginas Web” aparece como no verificada. En la pestaña “Opciones avanzadas”, en la lista “Configuración” el elemento “Mostrar imágenes” debe aparecer como verificado.

Configuración del explorador de Windows

Accediendo al explorador de Windows, desde el menú “Ver”, pulsar Enter en la opción “Detalles”. De nuevo en el menú “Ver”, seleccionando el submenú “Organizar iconos”, en la lista de opciones que ofrece el nuevo